

Tastiera Ladina


Installazione per sistemi MacOS

Scaricare e aprire il file immagine corrispondente alla tastiera in possesso.

Per tastiera tedesca: Ladin-DE.dmg

Per tastiera italiana: Ladin-IT.dmg

Aprire il file immagine corrispondente.





Trascinare il documento Ladin-DE.bundle (o Ladin-IT.bundle) nella cartella Keyboard Layouts.

Verrà richiesta la password amministratore.



Inserire nome utente e password di un amministratore per proseguire.
Quindi aprire le Preferenze di sistema dal menu mela e selezionare Tastiera quindi Sorgenti di input



Cliccare sul simbolo + in basso a sinistra.

Nel campo di ricerca in basso inserire "ladin"

A seconda della lingua selezionata scegliere Italiano e Tedesco.


Sulla destra apparirà la tastiera Italiano Ladino oppure Deutsch Ladin.

Selezionare e cliccare Aggiungi.

Attivare l'opzione "Mostra menu tastiera nella barra dei menu".

Sulla barra in alto a destra apparirà l'icona della bandiera.

Cliccare sopra e selezionare la tastiera Italiano Ladino oppure Deutsch Ladin.



Uso della tastiera su Mac OsX

Tastiera italiana

Nella tastiera sono stati implementati i seguenti caratteri con le relative sequenze:

carattere	nome	combinazione
ć	c con accento acuto	alt-8 seguito da tasto c
Ć	C con accento acuto	alt-8 seguito da tasto C
ś	s con accento acuto	alt-8 seguito da tasto s
Ś	S con accento acuto	alt-8 seguito da tasto S
ë	e con dieresi	alt-u seguito da tasto e
Ë	E con dieresi	alt-u seguito da tasto E

Tastiera tedesca

Nella tastiera sono stati implementati i seguenti caratteri con le relative sequenze:

carattere	nome	combinazione
ć	c con accento acuto	accento acuto seguito da tasto c
Ć	C con accento acuto	accento acuto seguito da tasto C
ś	s con accento acuto	accento acuto seguito da tasto s
Ś	S con accento acuto	accento acuto seguito da tasto S
ë	e con dieresi	alt-u seguito da tasto e
Ë	E con dieresi	alt-u seguito da tasto E

Nota: alt-8 significa che va tenuto premuto il tasto alt seguito dal tasto 8 (oppure u), come per fare il simbolo dell'€ oppure la chiocciola @.

Installazione per sistemi Windows

Le immagini fanno riferimento a Windows 7. Altre versioni di Windows possono avere modalità leggermente differenti.


Scaricare il file desiderato:

Per tastiera tedesca: Installer-DE-LAD.exe


Per tastiera italiana: Installer-IT-LAD.exe

Aprire l'installer.

Se appare una finestra di sicurezza confermare con Yes/Ja/Sì



Quindi cliccare su Install alla finestra successiva.



Al termine dell'installazione appare sullo schermo un menu di scelta tastiera.



Selezionare la tastiera Italian Ladin o German Ladin.
Riavviare il sistema.

Uso della tastiera su Windows

Tastiera italiana

Nella tastiera sono stati implementati i seguenti caratteri con le relative sequenze:

carattere	nome	combinazione
ć	c con accento acuto	altGR-c
Ć	C con accento acuto	altGR-C
ś	s con accento acuto	altGR-s
Ś	S con accento acuto	altGR-S
ë	e con dieresi	altGR-p
Ë	E con dieresi	altGR-P

Tastiera tedesca

Nella tastiera sono stati implementati i seguenti caratteri con le relative sequenze:

carattere	nome	combinazione
ć	c con accento acuto	accento acuto seguito da tasto c
Ć	C con accento acuto	accento acuto seguito da tasto C
ś	s con accento acuto	accento acuto seguito da tasto s
Ś	S con accento acuto	accento acuto seguito da tasto S
ë	e con dieresi	altGR-p
Ë	E con dieresi	altGR-P

Nota: altGR-c significa che va tenuto premuto il tasto alt seguito dal tasto c come per fare il simbolo dell'€ oppure la chiocciola @.